

# Табличный документ

- [Напечатать штрихкод 1С](#)
- [Печать УПД из БП с факсимиле](#)

# Напечатать штрихкод 1С

В интернете очень много вариантов вывода с подключением каких-то компонент. Указанный метод работает на чистой БП 3.0.140.29 без установки чего-либо.

## Вывод в документ

Располагаем пустой рисунок на печатной форме, даём имя:

	1	2	
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59	Freight Charges, Etc.,		
60	Description	Rating	
61	SERVICE TERM : CY/CY		
62			
63			
64			
65	<НомерБукинга>	Exchar	
66			
67			
68			
69			
70			
71			

Имя ШтрихКод

ГиперСсылка

ВыводитьНаПечать

Картинка

РазмерКартинки Растянуть

▼ Оформление:

Линия — Сплошная

ЦветЛинии ■ Авто

ЦветФона ■ Авто

Узор Сплошной

ЦветУзора ■ Авто

▼ Макет:

ПараметрРасшифровки

```
РисунокШК = ОбластьМакета.Рисунки.ШтрихКод;  
ШтрихКод = ДанныеЗаявки.КонсоментПоЗаявке;  
РисунокШК.Картинка = ПолучитьШтрихкод(РисунокШК.Ширина,РисунокШК.Высота, Штрихкод);  
РисунокШК.Линия = Новый Линия(ТипЛинииРисункаТабличногоДокумента.НетЛинии);  
ТД.Вывести(ОбластьМакета);
```

## ПолучитьШтрихкод

Функция ПолучитьШтрихкод(ШиринаШтрихкода, ВысотаШтрихкода, Штрихкод)

```
ПараметрыШтрихкода = ГенерацияШтрихкода.ПараметрыГенерацииШтрихкода();
ПараметрыШтрихкода.GS1DatabarКоличествоСтрок = 2;
ПараметрыШтрихкода.Ширина = ШиринаШтрихкода;
ПараметрыШтрихкода.Высота = ВысотаШтрихкода;
ПараметрыШтрихкода.ТипКода = 99;
ПараметрыШтрихкода.ОтображатьТекст = Ложь;
ПараметрыШтрихкода.РазмерШрифта = 0;
ПараметрыШтрихкода.УголПоворота = 0;
ПараметрыШтрихкода.Штрихкод = Штрихкод;
ПараметрыШтрихкода.ПрозрачныйФон = Ложь;
ПараметрыШтрихкода.Масштабировать = Истина;

РезультатОперации = ГенерацияШтрихкода.ИзображениеШтрихкода(ПараметрыШтрихкода);
Возврат РезультатОперации.Картинка;
```

КонецФункции

Взято [ТУТ](#)

# Печать УПД из БП с факсимиле

Функция ПечатьУПДСФаксимиле(Документ,СПечатью=Ложь)

□МассивДок = Новый Массив;

□МассивДок.Добавить(Документ);

□

□ОбъектыПечати = Новый СписокЗначений;□

□ПараметрыВывода = УправлениеПечатью.ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();

□ПФДок =

УчетНДС.ПечатьКомплектаУПД(УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("УниверсальныйПередаточныйДокументКомплект"), МассивДок, ОбъектыПечати, Неопределено, Новый Структура, ПараметрыВывода);

□Если СПечатью Тогда

□УправлениеПечатью.ДобавитьПодписьИПечать(ПФДок,УправлениеПечатью.ПодписиИПечатиОбластей(ОбъектыПечати, ПараметрыВывода));

□Иначе

□УправлениеПечатью.УбратьПодписьИПечать(ПФДок);

□КонецЕсли;

□Возврат ПФДок;

КонецФункции